Bán hàng · Cửa hàng · Vai trò: Thu ngân, quản lý cửa hàng

Cài màn Bán tại quầy: máy in in thẳng không hỏi, ẩn hiện nút, cỡ chữ giỏ hàng


Làm một lần khi mở quầy mới hoặc đổi máy tính thu ngân: cài để bấm In là giấy chạy ra ngay, bật bắt mã từ máy quét, chỉnh cỡ chữ giỏ hàng cho dễ nhìn. Mọi thay đổi đều ghi lại ai đổi, lúc nào.

Đường đi: **Bán hàng** → **Cửa hàng** → tab **Bán hàng** → nút **Cài đặt** (góc phải, cạnh Màn khách)

Mở Cài đặt → Máy in in thẳng → Cài đặt hiển thị → Lịch sử cài đặt

1 Mở bảng Cài đặt của màn Bán

Trên màn Bán, bấm ① **Cài đặt** (nút ở hàng đơn đang mở, không phải tab Cài đặt trên cùng). ② Bảng có 5 mục: **Kéo viền chỉnh độ rộng** (rê chuột vào đường viền vàng giữa các khung rồi kéo), **Cài đặt mẫu in** (tài liệu riêng), **Máy in — in thẳng không hộp thoại**, **Cài đặt hiển thị**, **Lịch sử cài đặt**.




Bảng Cài đặt trên màn Bán

2 Máy in: bấm In là giấy chạy ra ngay

Trình duyệt luôn hiện hộp thoại in để chống web in lén. Muốn in thẳng như POS cafe, nhà thuốc:

1. Đặt máy in nhiệt K80 làm máy in mặc định của Windows (Settings → Bluetooth & devices → Printers → chọn máy K80 → Set as default; tắt "Let Windows manage my default printer").
2. Bấm ① **Tải file mở POS (in thẳng) — Windows**, chép file ra màn hình (Desktop) máy thu ngân.
3. Bấm đúp file **Mo POS - In thang.bat**: POS mở dạng cửa sổ gọn. Từ đó bấm In là in luôn.
4. Mỗi lần bán đều mở POS bằng file này. Mẹo: chuột phải file → Pin to taskbar để bấm một chạm.

② Các bước trên ghi ngay trong hộp. Máy thu ngân dùng Mac thì báo để lấy file khác.




Hộp Máy in — in thẳng không hộp thoại

3 Cài đặt hiển thị: bật tắt từng phần trên màn Bán

① Tích hoặc bỏ tích từng mục, đọc phần chú thích trong ngoặc:

Mục	Nên bật khi
Danh mục nhóm sản phẩm	Hàng nhiều nhóm, cần cột nhóm bên trái lưới hàng
Nút Màn khách	Quầy có màn hình thứ hai quay ra khách
Nút Thanh toán	Muốn mở hộp thanh toán ngay cạnh nút In
Hiệu ứng bay vào giỏ	Máy khoẻ; máy yếu thì tắt cho quét nhanh hơn
Bắt mã từ máy quét	Dùng súng quét mã vạch: bắn vào ô nào cũng tự đưa về ô tìm
Tự động gộp sản phẩm	Quét lại cùng món thì cộng dồn vào dòng cũ

② **Cỡ chữ giỏ hàng**: Vừa, Lớn, Rất lớn. ③ Bấm **Lưu**.



Hộp Cài đặt hiển thị (demo)

Cần nhớ

- Cài đặt hiển thị và máy in gắn với máy thu ngân đang dùng; quầy có nhiều máy thì làm trên từng máy.
- Đổi xong mà quầy báo lạ thì mở **Lịch sử cài đặt** (lọc theo màn, theo mục, theo người) để xem ai vừa đổi gì.
- Chọn mẫu hoá đơn in ra: tài liệu *Mẫu in hoá đơn*. Màn hình phụ cho khách: tài liệu *Màn khách*.

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 06/11/2026. Chỉ mở xem, không lưu thay đổi nào khi chụp. Việc in thẳng bằng file .bat chưa thử trên máy in thật. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; số điện thoại đã che.